





So verwenden Sie SMTP-AUTH unter Outlook 2003


1. Gehen Sie in Ihrem Outlook 2003 auf "**Extras**" -> "**E-Mail-Konten**"



2. Wählen Sie nun "**Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten**" aus. Dies ist die Übersicht über Ihre bereits eingerichteten Mailaccounts.



3. Wählen Sie hier den Account aus, den Sie auf SMTP-Authentifizierung umstellen wollen. Dazu klicken Sie zunächst auf den gewünschten Eintrag und danach auf den Button "**Ändern**".



4. Im nun folgenden Fenster wählen Sie den Punkt "**Weitere Einstellungen**" aus:

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Bitte beachten Sie unbedingt, dass das Häkchen vor dem Eintrag "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)" **keinesfalls** aktiviert sein darf! SPA steht in keinem Zusammenhang mit SMTP-AUTH.



Ein Hinweis zu dem im Fenster oben vorhandenen Punkt "Kontoeinstellungen testen":
In einigen Fällen meldet diese Testfunktion einen Fehler, obwohl die Einstellungen korrekt sind. Der Fehler liegt in diesem Fall nicht bei falschen Einstellungen, sondern schlicht an der fehlerhaften Funktion "Kontoeinstellungen testen", die Sie daher ignorieren können.

5. Im Registerblatt "Postausgangsserver" wählen Sie die im Bild unten gezeigten Einstellungen. Aktivieren Sie also die Einträge "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und "Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden".



6. Bestätigen Sie bitte nun Ihre Einstellungen mit einem Klick auf "OK". Nun werden Ihre E-Mails grundsätzlich per SMTP-AUTH verschickt.

Hinweis: In einzelnen Fällen kann es für eine korrekte Funktion notwendig sein, entgegen den obigen Angaben den Punkt "Anmelden mit" zu aktivieren und dort Benutzernamen und Kennwort erneut einzugeben.

Beachten Sie bitte auch in diesem Fall unbedingt, dass das Häkchen vor dem Eintrag "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)" **keinesfalls** aktiviert sein darf!